

Virkade bakverk

Gulliga, lekfulla bakverk.

GARNKVALITÉ Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)

STORLEK TÅRTA Höjd: Ca 9 cm **Omkrets:** Ca 52 cm (exkl. tårtspets)

GARNÅTGÅNG TÅRTA

Vitt: Ca 50 g (fg 8800)

Grönt: Ca 50 g (fg 8847)

GARNÅTGÅNG ÖVRIGA BAKVERK

Brunt: Ca 100 g (fg 8843)

Beige: Ca 75 g (fg 8802)

Grönt: Ca 40 g (fg 8847)

Gult: Ca 20 g (fg 8824)

Rosa: Ca 10 g (fg 8814)

Rödmelerad: Ca 17 g (fg 8853)

Rött: Ca 3 g (fg 8808)

Vitt: Ca 5 g (fg 8800)

Lin: 15 g (8856)

VIRKNÅL Nr 3

TILLBEHÖR Vadd, stoppnål och papp

VIRKFÖRKLARINGAR

Luftmaska (lm): Gör en ögla, stick in virknålen i öglan, gör ett omslag med garnet och drag genom maskan (ögla på nålen=första maskan), gör ett nytt omslag och drag genom maskan = 3 lm.

Smygmaska (sm): Stick ner virknålen i en maska på föregående varv, gör ett omslag, dra garnet genom maskan på nålen.

Fast maska (fm): Stick ner virknålen i en maska på föregående v och dra upp 1 maska (= 2 m på virknålen), gör ett omslag och dra garnet genom båda maskorna.

PRINSESSTÅRTA (A)

Börja med grönt garn. Virka 3 lm med virknål nr 3 och slut till en ring med 1 sm i 1:a lm.

Varv 1: Virka 6 fm om ringen.

Varv 2: Virka 2 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 12 fm.

Varv 3: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 18 fm.

Varv 4: Virka 1 lm, *2 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 24 fm.

Varv 5: Virka 1 lm, *3 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 30 fm.

Varv 6: Virka 1 lm, *4 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 36 fm.

Varv 7: Virka 1 lm, *5 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 42 fm.

Varv 8: Virka 1 lm, *6 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 48 fm.

Varv 9: Virka 1 lm, *7 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 54 fm.

Varv 10: Virka 1 lm, *8 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 60 fm.

Varv 11: Virka 1 lm, *9 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 66 fm.

Varv 12: Virka 1 lm, *10 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 72 fm.

Varv 13: Virka 1 lm, *11 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 78 fm.

Varv 14: Virka 1 lm, *12 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 84 fm.

Varv 15: Virka 1 lm, *13 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 90 fm.

Varv 16-27: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm = 90 fm (virka ytterligare v om du vill att tårtan ska vara högre).

Ta av garnet.

Tårtpapper med spets:

Varv 1-15: Virkas som tårtans v 1-15, men med vitt garn.

Varv 16: Virka 1 lm, *14 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 96 fm.

Varv 17: Virka 1 lm, *15 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 102 fm.

Varv 18: Virka 3 lm, *hoppa över 2 fm, 1 fm, hoppa över 2 fm, 6 st i nästa fm*, upprepa *-*. Sluta med 5 st och 1 sm i 3:e lm och 1 sm i fm.

MONTERING

För att tårtan ska stå stadigt klipp till en rund pappbit lika stor som tårtans botten. Sy ihop tårtan med tårtpapperet, stoppa i pappskivan och fyll i vadd innan öppningen blir för liten.

Ros: Lägg upp 20 lm med rosa garn och virknål nr 3, börja i 2:a lm, *5 st i samman fm, i nästa fm virkas 1 sm*, upprepa *-*. Ta av garnet. Rulla ihop och forma remsan till en ros och fäst ihop vartefter.

Blad: Lägg upp 11 lm med grönt garn och virknål nr 3. Börja i 2:a lm, virka 1 sm, 1 fm, 2 hst, 2 st, 2 hst, 1 fm, 1 sm = halva bladet. Virka 1 lm och virka likadant på andra sidan uppläggningsvarvet. Virka 3 blad.

TIPS! Sy fast rosen och bladen innan tårtan monteras på tårtpapperet.

PRINSESSTÅRTBIT (B)

Tårtbiten virkas fram och tillbaka. Lägg upp 3 lm med begie garn.

Varv 1: Börja i 2:a lm och virka 2 fm.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i första fm, 1 fm, sluta med 1 sm = 3 fm.

Varv 3: Virka 1 lm, 2 fm i första fm, 2 fm = 4 fm.

Varv 4-14: Fortsätt att öka 1 fm i början av varje v till det är 15 fm.

Varv 15-19: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm = 15 fm.

Byt till grönt garn.

Varv 20-33: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 15 fm.

Varv 34: Virka 1 lm, 2 fm tills, sluta med 1 sm = 13 fm.

Varv 35: Virka 1 lm, 2 fm tills, sluta med 1 sm = 12 fm.

Varv 36-46: Fortsätt att minska i början av varje v tills det återstår 2 fm.

Ta av garnet och fäst trådarna.

Tårtfyllningen: Lägg upp 41 lm med begie garn.

Varv 1: Virka 40 fm.

Byt till rosa garn.

Varv 2-3: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 40 fm.

Byt till beige garn.

Varv 4-5: Virka 1 lm, 1 fm i var fm, sluta med 1 sm = 40 fm.

Byt till gult garn.

Varv 6-7: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 40 fm.

Byt till vitt garn.

Varv 8-9: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 40 fm.

Varv 10: Virka 1 lm, 5 sm, 30 fm, sluta med 1 sm.

Varv 11: Virka 1 lm, 5 sm, 20 fm, sluta med 1 sm.

Varv 12: Virka 1 lm, 3 sm, 14 fm, sluta med 1 sm. Ta av garnet. Klipp till en pappbit som passar trekanten. Sy ihop tårtfyllningen med underdel och överdel se till så att spetsen på överdel och underdel kommer mitt för varandra, stoppa i pappbiten på underdelen och fyll i vadd innan tårtbiten sy ihop. **Ros:** Lägg upp 20 lm med rosa garn och virknål nr 3, börja i 2:a lm, virka*4 fm i samman fm, hoppa över 1 lm*, upprepa *-*. Ta av garnet. Rulla ihop och forma remsan till en ros och fäst ihop vartefter.

HALLONGROTTA (C)

Lägg upp 2 lm med rött garn och virknål nr 3.

Varv 1: Virka 6 fm i 2:a lm från virknålen, sluta med 1 sm = 6 fm.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 12 fm.

Varv 3: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 12 fm. Byt till gult garn.

Varv 4: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 18 fm.

Varv 5: Virka 1 lm, *2 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 24 fm.

Varv 6: Virka 1 lm, *3 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 30 fm.

Varv 7: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 30 fm.

Varv 8: Virka 1 lm, 1 fm i varje bakre mb, sluta med 1 sm = 30 fm.

Varv 9: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 30 fm.

Varv 10: Virka 1 lm, *3 fm, 2 fm tills*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 24 fm.

Varv 11: Virka 1 lm, *2 fm, 2 fm tills*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 18 fm.

Innan man fortsätter att virka ihop:

Fyll kakan med vadd. Sy sedan med gult garn genom vadden och framsidan med små stygn runt hela "syltklicken".

Varv 12: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm tills*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 12 fm.

Varv 13: Virka 1 lm, 2 fm tills varvet runt, sluta med 1 sm = 6 fm.

Ta av garnet och sy ihop hålet.

Bottenplattan: Lägg upp 2 lm med rödmelerat garn och virknål nr 3.

Varv 1: Virka 6 fm i 2:a lm från virknålen, sluta med 1 sm = 6 fm.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 12 fm.

Varv 3: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 18 fm.

Varv 4: Virka 1 lm, *2 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 24 fm.

Varv 5: Virka 1 lm, *3 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 30 fm.

Ta av garnet.

Den veckade kanten:

Lägg upp 7 lm med rödmelerat garn, börja i 2:a lm från nålen och virka 6 fm, därefter virkas fm i bakre mb varje v. När remsan räcker runt bottenplattan, ta av garnet och sy ihop remsans kortändar. Sy fast remsan mot bottenplattan.

BALLERINAKEX (D)

Börja med brunt garn. Virka 3 lm med virknål nr 3 och slut till en ring med 1 sm i 1:a lm.

Varv 1: Virka 6 fm om ringen, sluta med 1 sm.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 12 fm. Byt till beige garn.

Varv 3: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 18 fm.

Varv 4: Virka 1 lm, *2 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 24 fm.

Varv 5: Virka 1 lm, *3 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 30 fm.

Varv 6: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 30 fm.

Varv 7: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm med nedtag i bakre mb, sluta med 1 sm = 30 fm.

Byt till brunt garn.

Varv 8-9: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 30 fm.

Varv 10: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm med nedtag i bakre mb, sluta med 1 sm = 30 fm.

Varv 11: Virka 1 lm, *3 fm, 2 fm tills*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 24 fm.

Varv 12: Virka 1 lm, *2 fm, 2 fm tills*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 18 fm.

Stoppa i vadd, sy runt den bruna klicken i mitten och genom vadden.

Varv 13: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm tills*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 12 fm.

Varv 14: Virka 1 lm, 2 fm tills runt, sluta med 1 sm = 6 fm.

Ta av garnet och sy ihop hålet samt sy ett stygn genom hela kakan.

DAMMSUGARE (E)

Lägg upp 3 lm med brunt garn och virknål nr 3 och slut till en ring med 1 sm i 1:a lm.

Varv 1: Virka 6 fm om ringen, sluta med 1 sm.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 12 fm.

Varv 3: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 18 fm.

Varv 4-6: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 18 fm.

Byt till grönt garn.

Varv 7-16: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 18 fm.

Byt till brunt garn.

Varv 17-20: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 18 fm.

Varv 21: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm tills*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 12 fm.

Fyll dammsugaren med vadd innan sista v.

Varv 22: Virka 1 lm, 2 fm tills v runt, sluta med 1 sm = 6 fm.

Ta av garnet, sy ihop hålet och fäst tråden.

ROSA KONDISBIT (F)

Botten:

Lägg upp 13 lm med brunt garn och virknål nr 3.

Varv 1: Börja i 2:a lm och virka 12 fm, vänd.

Varv 2: Virka 1 lm, 1 fm, 2 fm tills, 9 fm = 11 fm, vänd.

Varv 3: Virka 1 lm, 1 fm, 2 fm tills, 8 fm = 10 fm, vänd.

Varv 4-10: Virka 1 lm, fortsätt minskningarna på samma sätt som v 3 tills 1 fm återstår (det blir 1 fm mindre varje v).

Kant:

Varv 11: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm runt hela trekanten, sluta med 1 sm.

Varv 12: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm i bakre mb runt hela trekanten, sluta med 1 sm.

Varv 13-17: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm.

Ta av garnet.

Locket: Virkas som botten (v 1-10), men med rosa garn.

Klipp till 2 pappbitar några mm mindre än locket. Lägg en pappbit i botten på kakan och sy fast det rosa locket på två sidor, fyll kakan med vadd och lägg i den andra pappbiten innan den 3:e sidan av locket sys igen.

CHOKLADCIGARRER (G)

Lägg upp 7 lm med brunt garn och virknål nr 3.

Varv 1: Börja i 2:a lm, virka 5 fm, i den sista lm virkas 3 fm i samma lm. Vrid på arb och fortsätt på andra sidan av luftmaskkedjan och virka 5 fm, i sista lm virkas 2 fm i samma lm, sluta med 1 sm = 15 fm.

Varv 2-6: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 15 fm.

Byt till linfärgat garn.

Varv 7-16: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 15 fm.

Varv 17: Virka 1 lm, 2 fm tills, 6 fm, 2 fm tills, 5 fm, sluta med 1 sm = 13 fm.

Ta av garnet, fyll cigarren med vadd, sy ihop hålet.

MARÄNG (H)

Lägg upp 3 lm med vitt garn och virknål nr 3 och slut till en ring med 1 sm i 1:a lm.

Varv 1: Virka 6 fm om ringen, sluta med 1 sm.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm = 12 fm.

Varv 3: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa *-* , sluta med 1 sm = 18 fm.

Varv 4: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa *-* , sluta med 1 sm = 27 fm.

Varv 5-7: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 27 fm.

Varv 8: Virka 1 lm, *5 fm, 2 fm tills* , upprepa *-* , 4 fm, sluta med 1 sm = 23 fm.

Varv 9: Virka 1 lm, *3 fm, 2 fm tills* , upprepa *-* , 3 fm, sluta med 1 sm = 19 fm.

Fyll med vadd, men ej för hårt.

Varv 10: Virka 1 lm, *2 fm, 2 fm tills* , upprepa *-* , 1 fm, sluta med 1 sm = 15 fm.

Varv 11: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm tills* , upprepa *-* , sluta med 1 sm = 10 fm.

Varv 12: Virka 1 lm, *2 fm tills* , upprepa *-* , 1 fm, sluta med 1 sm = 5 fm.

Virka därefter 2 fm tills till 1 m återstår, sluta med att virka 3 lm.

Ta av garnet och fäst lm som en topp på marängen.

BRYSSELKEX (I)

Lägg upp 3 lm med beige garn och virknål nr 3 och slut till en ring med 1 sm i 1:a lm.

Varv 1: Virka 6 fm om ringen, sluta med 1 sm.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 12 fm.

Varv 3: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa *-* , sluta med 1 sm = 18 fm.

Varv 4: Virka 1 lm, *2 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa *-* , sluta med 1 sm = 24 fm.

Varv 5: Virka 1 lm, *3 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa *-* , sluta med 1 sm = 30 fm.

Varv 6: Virka 1 lm, *4 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa *-* , sluta med 1 sm = 36 fm.

Byt till rosa garn.

Varv 7: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm i bakre mb, sluta med 1 sm = 36 fm.

Varv 8: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 36 fm.

Bytt till beige garn.

Varv 9: Virka 1 lm, *3 fm, 2 fm tills*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 30 fm.

Varv 10: Virka 1 lm, *2 fm, 2 fm tills*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 24 fm.

Varv 11: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm tills*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 18 fm.

Stoppa i lite vadd.

Varv 12: Virka 1 lm, *2 fm tills*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 12 fm.

Varv 13: Virka 1 lm, *2 fm tills*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 6 fm.

Ta av garnet och sy ihop hålet.

SCHACKRUTA (J)

Lägg upp 6 lm med brunt garn, byt till beige garn och virka ytterligare 7 lm.

Varv 1: Börja i 2:a lm från virknålen och virka 5

fm med beige, omslag med beige garn och dra igenom med det bruna garnet, virka 6 fm med det bruna garnet, vänd. **Varv 2-6:** Virka 1 lm, 6 fm med resp färg. Gör färgbyte som på varv 1.

Varv 7-12: Fortsätt som ovan men byt plats på färgerna.

Varv 13-18: Växla färgerna igen.

Varv 19-24: Växla färgerna igen.

Ta av garnet men spar en lång tråd att sy ihop kakan med, fäst de övriga trådarna. Vik remsan dubbel, med 4 rutor på vardera sida. Sy ihop 2 sidor och stoppa lite vadd i kakan, den ska vara lite platt, sy ihop sista sidan.

RULLTÅRTA (K)

Botten:

Lägg upp 3 lm och gult garn, slut till en ring med 1 sm i 1:a lm.

Varv 1: Virka 6 fm om ringen.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 12 fm.

Varv 3: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 18 fm.

Varv 4: Virka 1 lm, *2 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 24 fm.

Varv 5: Virka 1 lm, *3 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 30 fm.

Varv 6: Virka 1 lm, *4 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 36 fm.

Varv 7: Virka 1 lm, *4 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 42 fm.

Kant:

Varv 8: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm i bakre mb, sluta med 1 sm = 42 fm.

Varv 9-11: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 42 fm.

Ta av garnet.

Ovansida: Virka en till rundel enligt v 1-7.

Brodera stjälkstygn med brunt garn i en spiral på både botten och ovandelen, utgå från mitten. Klipp till 2 rundlar i papp, något mindre än de virkade delarna. Lägg en pappbit i botten, börja sy fast locket, stoppa i vadd och lägg i den andra pappbiten mot ovandelen innan locket sys igen.

NÖTKAKOR (L)

Lägg upp 3 lm med brunt garn och virknål nr 3 och slut till en ring med 1 sm i 1:a lm.

Varv 1: Virka 6 fm om ringen.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 12 fm.

Varv 3: Virka 1 lm, *2 fm tills*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 6 fm.

Byt till beige garn.

Varv 4: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 18 fm.

Varv 5: Virka 1 lm, *2 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 24 fm.

Varv 6: Virka 1 lm, *3 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 30 fm.

Varv 7: Virka 1 lm, *4 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 36 fm.

Varv 8: Virka 1 lm, 1 fm i bakre mb, sluta med 1 sm = 36 fm.

Varv 9: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 36 fm.

Varv 10: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm i bakre mb, sluta med 1 sm = 36 fm.

Varv 11: Virka 1 lm, *3 fm, 2 fm tills*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 30 fm.

Varv 12: Virka 1 lm, *2 fm, 2 fm tills*, upprepa *-* , sluta med 1 sm = 24 fm.

Stoppa i lite vadd.

Varv 13: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm tills*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 18 fm.

Varv 14: Virka 1 lm, *2 fm tills*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 12 fm.

Varv 15: Virka 1 lm, *2 fm tills*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 6 fm.

Ta av garnet och sy ihop hålet.

CHOKLADBOLLAR (M)

Virka 3 lm med virknål nr 3 och brunt garn, slut till en ring med 1 sm i 1:a lm.

Varv 1: Virka 6 fm om ringen, sluta med 1 sm.

Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 12 fm.

Varv 3: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 18 fm.

Varv 4: Virka 1 lm, *2 fm, 2 fm i nästa fm*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 24 fm.

Varv 5-7: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, sluta med 1 sm = 24 fm.

Varv 8: Virka 1 lm, *2 fm, 2 fm tills*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 18 fm.

Varv 9: Virka 1 lm, *1 fm, 2 fm tills*, upprepa *-*, sluta med 1 sm = 12 fm.

Stoppa i vadd.

Varv 10: Virka 1 lm, *2 fm tills* upprepa *-*, sluta med 1 sm = 6 fm.

Stoppa i mera vadd, så att bollen blir hård.

Ta av garnet och sy ihop hålet.

Brodera franska knutar med vitt garn till pärlsocker runt hela bollen.

Fransk knut: Ta nålen genom arb, sno tråden runt nålen 1 varv, stick ner nålen på samma ställe där tråden kom upp och dra igenom.

MOCKARUTA (N)

Botten: Lägg upp 13 lm med virknål nr 3 och brun garn.

Varv 1: Börja i 2:a lm och virka 12 fm, vänd.

Varv 2-12: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, vänd.

Kant:

Varv 13: Virka 1 lm, 12 fm på varje sida av kvadraten, sluta med 1 sm.

Varv 14: Virka 1 lm, 1 fm i bakre mb runt kvadraten, sluta med 1 sm.

Varv 15-19: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm runt botten, sluta med 1 sm.

Ta av garnet.

Ovansidan:

Virkas som undersidan v 1-12. Brodera kokosflingor med vitt garn kors och tvärs på ovansidan.

Klipp till 2 pappbitar något mindre ovansidan. Lägg den ena pappbiten i botten och börja sy ihop kakan, fyll i vadd och lägg i den andra pappbiten mot ovansidan, innan kakan sys färdig.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm