

Sigrid – barnväst

Det här är en enkel barnväst med figurnära passform och rundad halsringning. Den ribbade strukturen gör västen väldigt tójbar och går därför att använda länge. Västen stickas nedifrån och upp och har en knappöppning på vänster axel.

GARN Raggi (70 % ull superwash, 30 % polyamid. Ca 100 g = 150 m)

GARNALTERNATIV Svensk Ull (100 % svensk ull. Ca 100 g = 180 m)

MASKTÄTHET Ca 18 m x 25 v = 10 x 10 cm

STORLEKAR-CL 80-86 (98-104) 110-116 (122-128) 134-140 cl

STORLEKAR-ÅLDER 1-2 (2-4) 4-6 (6-8) 8-10 år

PLAGGETS ÖVERVIDD Ca 23 (24) 26 (28) 30 cm (osträckt)

PLAGGETS LÄNGD Ca 38 (42) 46 (50) 54 cm

GARNÅTGÅNG Ca 120 (150) 200 (200) 230 g (fg 15180, Tweedy Snow / 15176, Cloud Pink Lounge)

RUNDSTICKA 4 mm, 60 cm och 4,5 mm, 60 cm.

TILLBEHÖR Ullnål, 2 knappar, 1 strumpsticka 4,5 mm.

SVÅRIGHETSGRAD **

FÖRKLARINGAR

LLR = Lyft 1 m, lyft 1 m. Sätt tillbaka maskorna på vänster sticka och sticka i bakre maskbågen. Det blir en vänsterlutande minskning.

BÅL

Lägg på st 4 mm upp 92 (100) 108 (116) 124 m.

Sticka runt i resår, 1 am, 1 rm. Lägg märke till att varven börjar med 1 am och avslutas med 1 rm. Sätt en markör i början av varvet.

Sticka resåren i 8 (8) 10 (10) 12 varv.

Byt till sticka 4,5 mm och börja sticka i resår, 1 am, 3 rm., varvet runt. Lägg märke till att varvet fortsätter att börja med 1 am och avslutas med 1 rm. Sticka runt tills bålen mäter 22 (24) 26 (30) 33 cm.

Nu ska bålen delas av för fram- och bakstycke.

FRAMSTYCKE

Sticka 45 (49) 53 (57) 61 m, maska av 3 m, sticka 41 (45) 49 (53) 57 m, maska av 3 m.

Du är nu tillbaka på framstycket.

Sätt bakstyckets maskor på tråd medan du stickar fram- och tillbaka över framstycket. Sticka såhär;

Varv 1 (rätsidan): 3 rm, llr, sticka i resåren tills det är 5 m kvar, 2 r tills, 3 rm.

Varv 2 (avigsidan): 1 rm, sticka i resåren fram till sista m, 1 rm.

Upprepa dessa två varv sammanlagt 8 ggr. Du har nu minskat 16 m, 8 i vardera sida. Du har nu 29 (33) 37 (41) 45 m för framstycket.

Framstycket stickas nu fram och tillbaka i strukturen tills det mäter 7 (8) 8 (9) 10 cm från ärmhålets början.

Nu ska det maskas av för halsringning. Framstycket kommer att delas in i två delar, där höger sida stickas först och sen vänster.

Sticka såhär;

Sticka 12 (14) 16 (17) 19 m, maska av 5 (5) 5 (7) 7m, sticka 12 (14) 16 (17) 19 m.

Nu stickas höger sida först. Sticka såhär;

Varv 1 (avigsidan): 1 rm, sticka i resåren fram till sista m, 1 rm.

Varv 2 (rätsidan): Maska av 3 (3) 4 (4) 4 m, sticka varvet ut.

Varv 3 (avigsidan): 1 rm, sticka i resåren fram till sista m, 1 rm.

Varv 4 (rätsidan): Maska av 0 (2) 3 (2) 3 m, sticka varvet ut.

Varv 5 (avigsidan): 1 rm, sticka i resåren fram till sista m, 1 rm.

Varv 6 (rätsidan): Maska av 0 (0) 0 (2) 3 m, sticka varvet ut.

Sticka nu i resåren tills arbetet mäter ca 16 (17)18(19)20 cm från ärmhålet mätt. Sätt maskorna på tråd, klipp garnet och sticka vänster sida såhär;

Varv 1 (avigsidan): Maska av 3 (3) 4 (4) 4 m, sticka i resåren fram till sista m, 1 rm.

Varv 2 (rätsidan): Sticka i resåren.

Varv 3 (avigsidan): Maska av 0 (2) 3 (3) 3 m, sticka i resåren fram till sista m, 1 rm.

Varv 4 (rätsidan): Sticka i resåren.

Varv 5 (avigsidan): Maska av 0 (0) 0 (2) 3 m, sticka i resåren fram till sista m, 1 rm.

Varv 6 (rätsidan): Sticka i resåren.

Sticka nu i resåren tills arbetet mäter 13(14)15(16)17 cm från ärmhålet mätt. Avsluta med ett varv på avigsidan. Byt till sticka 4 mm och sticka såhär;

Varv 1 (rätsidan): 2 rm, *1am, 1 rm* upprepa *-* tills du har 2 m kvar, 2 rm.

Varv 2 (avigsidan): *1rm, 1 am*, upprepa *-* varvet ut.

Varv 3 (rätsidan): Knapphålsvarv. 1 rm, llr, omslag, sticka i resåren tills du har 3 m kvar, omslag, 2 rm tills, 1 rm.

Upprepa varv 2-1 2 ggr till. Maska av.

BAKSTYCKE

Sätt tillbaka maskorna för bakstycket på stickorna och börja från rätsidan såhär;

Varv 1 (rätsidan): 3 rm, llr, sticka i resåren till det är 5 m kvar, 2 r tills, 3 rm.

Varv 2 (avigsidan): 1 rm, sticka i resåren fram till sista m, 1 rm.

Upprepa dessa två varv sammanlagt 4 ggr. Du har nu minskat 8 m, 4 m i vardera sida. Efter minskningarna har du 33 (37) 41 (45) 49 m på bakstycket.

Bakstycket stickas nu fram och tillbaka i resåren tills det mäter lika långt som framstycket.

AXLAR

Höger axel:

Nu ska ena axeln stickas ihop med tre stickor. Man stickar ihop maskorna på båda sidor om axeln, och maskar av samtidigt.

Avmaskningen görs på avigsidan.

Sätt tillbaka höger framstyckes 9 maskor på ena stickan och motsvarande 9 maskor från bakstycket på andra stickan. Sticka ihop maskorna med den tredje stickan och maska av dem en efter en tills inga maskor återstår. Klipp tråden.

De nästkommande 15 (19) 23 (27) 31 bak i nacken sätts på tråd och vilar tills det är dags för kantresåren.

Vänster axel:

Sticka resår 1 rm, 1 am över de nio sista bakstyckemaskorna. Sticka den så den blir lika lång som knappkanten på framstycket.

Maska av.

RESÅRKANTER

Med st 4 mm, plocka längs med kanten på höger ärmhål upp ett jämt antal maskor, delbart med 2. Sticka resår, 1 rm, 1 am runt runt i 5 varv. Maska av.

Med st 4 mm, plocka längs med vänster ärmhål upp ett ojämnt antal maskor, delbart med 2+1. Sticka i resår, 1 rm, 1 am och avsluta varvet med 1 rm. Sticka fram och tillbaka 5 varv. Maska av.

Med st 4 mm, plocka längs med halsringningen på framstycket upp m, (plocka upp 2, hoppa över 1), sticka sedan bakstyckets m som du haft på tråd och avsluta med att plocka upp m längs med knappkanten. Sammanlagt ska maskantalet vara ett ojämnt antal delbart med 2 + 1. Sticka i resår 1 rm, 1 am, fram och tillbaka 5 varv. Maska av.



Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm